

## Telekom Mobilfunk Codes und Kurzwahlen

### Eigene Rufnummer abfragen

4300 anrufen oder  
\*135#

### Sicherungs-codes ändern:

PIN ändern               \*\*04\*alt\*neu\*neu#  
PIN2 ändern             \*\*042\*alt\*neu\*neu#  
PUK eingeben/entspr.   \*\*05\*PUK\*PIN\*PIN#  
PUK2 eingeben/entspr.  \*\*052\*PUK2\*PIN2\*PIN2#

### SMS-Service-Centernummer:

0049 171 076 00 00 (Im Handy einzustellen)

### Anklopfen:

Einschalten               \*43#  
Ausschalten               #43#  
Status abrufen            \*#43#

### während des Gesprächs:

gehaltenen oder anklopfenden Anrufer abweisen 0  
Gespräch beenden und Anrufer übernehmen 1  
Anklopfer entgegennehmen und bisheriges Gespräch halten 2  
zu Konferenz zusammenschalten 3

### Anrufsperrn:

(das Passwort "Netzcode" muss beim Provider erfragt werden und ist teilweise gebührenpflichtig)

### alle Anrufe sperren:

einschalten               \*33\*Netzcode#  
ausschalten               #33\*Netzcode#  
Status abrufen            \*#33#

### gehende Anrufe in ausländische Netze sperren:

einschalten               \*331\*Netzcode#  
ausschalten               #331\*Netzcode#  
Status abrufen            \*#331#

### Anrufe nur ins Heimnetz zulassen:

Einschalten               \*332\*Netzcode#  
Ausschalten               #332\*Netzcode#  
Status abrufen            \*#332#

### alle eingehenden Anrufe sperren:

einschalten               \*35\*Netzcode#  
ausschalten               #35\*Netzcode#  
Status abrufen            \*#35#

### Anrufe im Ausland sperren:

Einschalten               \*351\*Netzcode#  
Ausschalten               #351\*Netzcode#  
Status abrufen            \*#351#  
alle Anrufsperrn aus    #330\*Netzcode#

### IMEI (Handy-Identifikationscode)

IMEI anzeigen            \*#06#

### Rufnummernübertragung:

Nummer übertragen (nächster Anruf)   \*31#  
Nummer nicht übertragen (nächster Anruf) #31#  
Status CLIP (Übertragung eingehende Rufe) \*#30#

### Rufumleitung (alle Rufe):

Setzen                   \*\*21\*Zielnummer#  
Einschalten             \*21#  
Ausschalten             #21#  
Status abrufen         \*#21#  
Nummer löschen        ##21#

### Rufumleitung (wenn keine Antwort):

Setzen                   \*\*61\*Zielnummer\*\*Zeit#  
Einschalten             \*61#  
Ausschalten             #61#  
Status abrufen         \*#61#  
Nummer löschen        ##61#

### Rufumleitung (wenn nicht erreichbar):

Setzen                   \*\*62\*Zielnummer#  
Einschalten             \*62#  
Ausschalten             #62#  
Status abrufen         \*#62#  
Nummer löschen        ##62#

### Rufumleitung (wenn besetzt):

Setzen                   \*\*67\*Zielnummer#  
Einschalten             \*67#  
Ausschalten             #67#  
Status abrufen         \*#67#  
Nummer löschen        ##67#

### Rufumleitung (alle bedingen):

Setzen                   \*\*004\*Zielnr. \*\*Zeit#  
Einschalten             \*004#  
Ausschalten             #004#  
Status abrufen         \*#004#  
Nummer löschen        ##004#  
alle Umleitungen aus   ##002#

### nur Xtra

### Ansage eigene Xtra-Rufnummer:

4300 anrufen

### Xtra-Nummer-Eins ändern:

2020 anrufen

### Xtra-Guthaben abfragen:

\*100# (abheben)  
oder 2000 anrufen

### Xtra-Guthaben aufladen:

\*101\*ExtraCashNummer# (abheben)  
oder 2000 anrufen